

「Windows Live メール 2012」をご利用ください。(6ページ目~)

スタート画面(ModernUIスタイル)上の「メール」は、POP未対応のため、 弊社のメールアドレスをご利用して頂くことが出来ません。





スタート画面に「Windows Live Mail」が無い場合

(1) スタート画面の何も無いところで右クリックをすると、 アプリバーが表示されますので、「すべてのアプリ」をクリックします。



(2) アブリ画面の中から「Windows Live Mail」を探して下さい。

アプリ	
Finance	Windows Live 🔀 X-Jb Mail
Internet Explorer	Windows Reader マリング
Maps	Xbox LIVE ゲーム 🛛 🔂 リモート デスクトップ
People	

アプリ画面にも「Windows Live Mail」が無い場合

マイクロソフト社より「Windows Essentials」をダウンロードした後に、 「Windows Live メール 2012」を設定・ご利用ください。 設定方法は、「Windows Live メール 2011」と同一です。

※Windows 8のご質問、詳しい操作方法につきましては、 マイクロソフト社、各パソコンメーカー等へお問い合わせください。

・「Windows Live メール 2012」ダウンロード・インストール方法

(1) マイクロソフト公式サイトより「今すぐダウンロード」をクリックします。 Windows Essentials



048(国家) シスノムの必要条件を表示する





(4) 準備中です。暫くお待ちください。



(5)「インストールする製品の選択」をクリックします。



(6)「メール」のみにチェックを入れて、「インストール」をクリックします。

ラリーとムービーダーカー
セーフティ
1979)
インストール(I)



(8) インストール完了です。「閉じる」をクリックします。

Windows Essentials 2012	
完了しました Windows Essentials がインストールされました。Windo 閉じる] をクリックします。	ows Essentials を起動するには、[
	開じる(<u>C)</u>



(2) 内容に問題なければ、「承諾」をクリックします。

Windows 8

設定方法



6

👔 💫 🐑 🍇 🛫 クイック分類 - Windows Live メール	
ホーム フォルダー 表示 アカウント	
クイック分類 3	▲ 11月 ▶
未開封のメール 知り合いからの未開封のメー 未開封のフィード 送信トレイ	日月次水本会主 28293031123 45678910 11121314151617 18192021222324 2526272829301 2345678
3 ×−μ	今日 次の1か月間は予定す 8のません
置 カレンダー	98 (11/24) 0
() アドレス様	予定をごから入力
≥ 24-r	5647
	ポンライン作業中 🚱

(4) 赤枠内の項目を入力して、「次へ」をクリックします。

a

電子メール アドレス	お客様の 「メールアドレス」<mark>※半角入力</mark>
パスワード	加入受付書記載の「 パスワード」
パスワードを保存する	チェックを入れます
表示名	お客様の 「お名前」 ※日本語も入力可能です
F動でサーバー設定を構 成する	チェックを入れます

7

サーバーの設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してくたさい。 受信サーバー情報 サーバーの種類: サーバーの種類: サーバーのアドレス: ボート: p1. cnh. ne. jp 1セキュリティで保護された接続 (SSL) か必要(B) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名:	サーバーの設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してくたさい。 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: p1. cnh. ne. jp ① セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) 次を使用して認証する: タリア テキスト	
受信サーバー情報 サーバーの種類: サーバーの理類: サーバーのアドレス: サーバーのアドレス: サーバーのアドレス: オート: p1. cnh. ne. jp 110 でキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名:	受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: ローバーのアドレス: サーバーのアドレス: ボート: p1. cnh. ne. jp ロセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(A) 次を使用して認証する: クリア テキスト	
サーバーの種類: サーバーのアドレス: ボー POP ・ サーバーのアドレス: ボート: リ1. cnh. ne. jp 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名:	サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: ローパーのアドレス: ローパーのアドレス: ロージーパーのアドレス: ロージーパーのアドレス: ロージー: ロー	
POP ・ p1. cnh. ne. jp 25 サーバーのアドレス: ボート: セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) ウセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) 認証が必要(A) 次を使用して認証する: ・ クリア テキスト ・ ログオン ユーザー名: ・	POP ・ p1. cnh. ne. jp サーパーのアドレス: ボート: p1. cnh. ne. jp 110 ロセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) 認証が必要(A) 次を使用して認証する: ・	ポート:
サーバーのアドレス: ポート: ロ ロ ロ オュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B) 次を使用して認証する: クリア テキスト ロ ケオン ユーザー名: ロ ワイーのアドレス: ポート: ロ ロ ロ ロ ロ オー ロ ロ オー ロ オー エー ロ オー エー ロ オー エー エー ロ オー エー エー ロ オー エー エ	サーバーのアドレス: ポート: p1. cnh. ne. jp 110 □ セキュリティで保護された接続 (SSL) か必要(<u>B</u>) 次を使用して認証する: クリア テキスト ◆	25
ログオン ユーザー名:	321111100000000000000000000000000000000	
	ログオン ユーザー名:	
××××	××××	

受信サーバー情報	サーバーのアドレス: p1. cnh. ne. jp
送信サーバー情報	サーバーのアドレス:
	p1. cnh. ne. jp
	pi. cnn. ne. jp



能越ケーブルネット株式会社

氷見センター	0120-040-720
羽咋センター	0120-017-891
珠洲センター	0120-821-076
穴水センター	0120-528-072

受付時間 平日·土曜 AM9:00~PM5:30